

# フォント変換チュートリアル

フォント変換\_チュートリアル.zip





## 主な機能

- 図面のフォントを簡単に修正・確認
- フォント変換の対象を簡単に選択
- 個別指定の文字のフォントが修正できる



## 業務効果

- 社内の図面テンプレートの単一化・標準化に有用
- フォント修正の時間を短縮
- 現在のフォントが一目で確認できる



## レッスン目標：レッスンを真似しながらフォント変換の使用法を学ぶ

フォント変換

フォント

フォント選択

MS Pゴシック

あい

ウイオ

PREVIEW sentence123

対象

☐ 引継ぎアイテム

☐ 注記
 ☐ 部品番号
 ☐ テーブル

☐ 溶接記号
 ☐ 幾何公差
 ☐ 表面粗さ

☐ その他

☐ 寸法
 ☐ ビューテキスト
 ☐ テーブル

☒ ブロック
 ☐ シートフォーマット

フォントビュー

フォント変換完了

OK

閉じる

品番	品名	備考	数量
1	PB104F-6, LSD FF Door mm		1
2	PB12-6, LSD HYD Cover		1
3	PB13-6, LSD C.S. End Cap		1
4	LSD HYD Piston PN 124-5L		1
5	6304 Roller Bearing		2
6	37089-84L, 5-spd pushrod		1
7	Washer and Needle Bearing Stack for Mechanical Rod		1
8	Bleeder Valve pn 94-5404		1
9	DRAIN PLUG		1
10	92311A727		3
11	PB104C-56, Case mm		
12	Top Cover Assembly		




品番	品名	備考	数量
1	PB104F-6, LSD FF Door mm		1
2	PB12-6, LSD HYD Cover		1
3	PB13-6, LSD C.S. End Cap		1
4	LSD HYD Piston PN 124-5L		1
5	6304 Roller Bearing		2
6	37089-84L, 5-spd pushrod		1
7	Washer and Needle Bearing Stack for Mechanical Rod		1
8	Bleeder Valve pn 94-5404		1
9	DRAIN PLUG		1
10	92311A727		3
11	PB104C-56, Case mm		1
12	Top Cover Assembly		1

Copyright 2021. SolidIT Inc. all right reserved.

# フォント変換\_図面ファイルを開く

① 添付された例題中、Transmission.SLDDRW ファイルを実行します。


② [SpeedWorks]タブ - [フォント変換]をクリックします。



※例題ファイルは、SpeedWorksホームページのお客様サポート  
>資料室 (<http://www.speedworks.info>) でダウンロードできます。


赤色の(1)で表示した部分を説明に沿って直接行います。  
黒の四角形(2)で表示した部分は追加説明及び参考事項です。

- 1 [フォントレビュー]をクリックすると、パネルが開きます。  
 パネルで図面のドキュメントフォントを確認することができます。



☞ フォントレビューを使用すると 1, 2, 3 ステップを省略して簡単に確認することができます。




- 1 上の歯車のボタンをクリックします。
- 2 ドキュメントプロパティを選択します。
- 3 テキストの種類別でフォントの確認ができます。



## フォント変換\_アノテートアイテム

- 1 フォントは'MSPゴシック'を選択します。
- 2 フォントを変更する対象のアノテートアイテムをチェックします。  
[アノテートアイテム]をチェックすると、すべてのアノテートアイテムが選択されます。
- 3 [OK] ボタンをクリックしてフォントを変換します。

- 1 [アノテートアイテム]をチェックすれば、下位の項目が一括適用されていることを確認することができます。
- 2 アノテートアイテム(ノート、部品番号、データム、幾何公差、表面粗さ)のフォントがArialに変更されていることを確認することができます。




赤色の(1)で表示した部分を説明に沿って直接行います。  
黒の四角形(2)で表示した部分は追加説明及び参考事項です。

- 1 'UD デジタル教科書体' フォントを選択します。
- 2 [アノテートアイテム]をチェック解除します。
- 3 [寸法], [ビューテキスト] をチェック解除します。
- 4 [OK] ボタンをクリックしてフォントを変換します。

一部の英語フォントは日本語フォントに対応していないので、英語フォントを使用する前にプレビューパネルから日本語フォントの対応可否を確認してください。

- 1 寸法フォントが'UD デジタル教科書体'に変更されていることを確認できます。
- 2 ビューテキストフォントが'UD デジタル教科書体'に変更されていることを確認できます。



- ① 'MS 明朝' フォントを選択します。
- ② [寸法], [ビューテキスト]をチェック解除します。
- ③ [テーブル]をチェックします。
- ④ [OK] ボタンをクリックしてフォントを変換します。

- ① テーブルフォントが'MS 明朝'に変更されていることを確認できます。

フォント変換

フォント

①

フォント選択 MS 明朝

あい ウィ プレビュー sentence123

対象

☐ アノテーション

☐ 注記 ☐ 部品番号 ☐ テーブル

☐ 溶接記号 ☐ 幾何公差 ☐ 表面粗さ

☐ その他

② ☐ 寸法 ② ☐ ビューテキスト ③ ☒ テーブル

☐ プロック ☐ シートフォーマット

フォントビュー

フォント変換完了

④ OK 閉じる


品番	品名	備考	数量
1	PB104F-6, LSD FF Door mm		1
2	PB12-6, LSD HYD Cover		1
3	PB13-6, LSD C.S. End Cap		1
4	LSD HYD Piston PN 124-5L		1
5	6304 Roller Bearing		2
6	37089-84L, 5-spd pushrod		1
7	Washer and Needle Bearing Slack for Mechanical Rod		1
8	Bleeder Valve pn 94-5404		1
9	DRAIN PLUG		1
10	92311A727		3
11	PB104C-56, Case mm		1
12	Top Cover Assembly		1

品番	品名	備考	数量
1	PB104F-6, LSD FF Door mm		1
2	PB12-6, LSD HYD Cover		1
3	PB13-6, LSD C.S. End Cap		1
4	LSD HYD Piston PN 124-5L		1
5	6304 Roller Bearing		2
6	37089-84L, 5-spd pushrod		1
7	Washer and Needle Bearing Stack for Mechanical Rod		1
8	Bleeder Valve pn 94-5404		1
9	DRAIN PLUG		1
10	92311A727		3
11	PB104C-56, Case mm		1
12	Top Cover Assembly		1

- 1 'BIZ UD ゴシック'フォントを選択します。
- 2 [テーブル]をチェック解除します。
- 3 [シートフォーマット]をチェックします。
- 4 [OK] ボタンをクリックしてフォントを変換します。

1 [フォント変換]ツールを利用してシートフォーマットのノートフォーマットを変更する場合、[シートフォーマット編集] ツールの使用は必要ありません。

2 [フォント変換]では、[シートフォーマット]のみチェックすれば、簡単にシートフォーマット内に存在する文章の編集ができます。





- 1 '游明朝' フォントを選択します。
- 2 [シートフォーマット]をチェック解除します。
- 3 [ブロック]を対象にチェックします。
- 4 [OK] ボタンをクリックしてフォントを変換します。

1 ブロックフォントが游明朝に変更されていることを確認できます。

2 シートフォーマットにあるブロックのフォントを変更したい場合、フォント変換でブロックとシートフォーマットの両方をチェックします。

